



# Виджет для inSales:

**оплата частями,  
рассрочка и кредит  
в карточке товара**



# Обновление модуля inSales

Если у вас магазин, созданный на базе inSales, вам теперь бесплатно доступны удобные виджеты в товаре:

- **оплата частями через сервис «Подели»;**
- **рассрочка и кредит;**

С помощью этих виджетов вы можете показать покупателю все возможности оплаты сразу — включая рассрочку, кредит и по частям. Это повышает вероятность покупки.

В зависимости от настроек виджетов клиент может сразу перейти к покупке или поделить платёж после добавления в корзину.

**После включения – в карточке товара появится один (или два) виджета:**

param1  
v1 v2 v3

**Характеристики**

Установленная операционная система:  
Android

Размер оперативной памяти (Мб): 1 Гб

**Описание**

Новое поколение 7-дюймовых Android-планшетов от Samsung: 2 ядра по 1 ГГц, 1 Гб оперативной памяти и Android 4.0.

[Свернуть](#)

КРЕДИТ ИЛИ РАССРОЧКА ОТ 350 Р/МЕС

4 ПЛАТЕЖА ПО 3150 Р

12600.00 руб

В корзину

## **ВАЖНО!**

Стоимость товара для отображения виджета «Подели»:

- Минимальная 300 рублей;
- Максимальная сумма: 30 000 рублей.



Стоимость товара для отображения виджета рассрочки и кредита:

- Минимальная 1 500 рублей;
- Максимальная сумма: 200 000 рублей, для некоторых категорий 500 000 рублей.


# Как для покупателя выглядит оплата

Для покупателя оплата через виджет выглядит так:

1. При нажатии на блок появится окно:



2. При нажатии кнопок «Оформить» покупатель попадает сразу на страницу оформления заказа с выбранным способом оплаты:



3. После нажатия кнопки «Подтвердить заказ»:

- в inSales сразу сформируется заказ;
- покупатель переходит напрямую на страницу оплаты – «Подели» или «В кредит и рассрочку», минуя платежную страницу Robokassa.


# Настройка в Robokassa

В Личном кабинете Robokassa необходимо убедиться, что вам разрешен способ оплаты «Подели».


Также в Личном кабинете вы можете отредактировать сроки Рассрочки и Кредита, которые будут доступны клиенту.

## Как настроить оплату через сервис «Подели»?

1. Перейдите в раздел «Центр продаж»;




2. Включите оплату по частям через «Подели».




## Как настроить рассрочку и кредит?

1. Перейдите в раздел «Настройки» и выберите «Рассрочка и кредит»;



2. Включите для магазина кредит и/или рассрочку  
По умолчанию кредит включается вместе с рассрочкой;
3. Настройте максимально доступный для покупателя срок рассрочки:



# Подключение виджетов в inSales

## Как включить виджеты?

1. В панели управления inSales в разделе «Приложения» выберите модуль Robokassa.



2. Перейдите в раздел «Настройки» - «Кредитные виджеты» и включите виджеты — отдельно «Рассрочка и кредит» и оплата через сервис «Подели».

Вы можете выбрать отобразить оба виджета сразу или только один:

### Кредитные виджеты

- Рассрочка и кредит**  
Добавляет возможность оплаты в рассрочку или кредит на вашем сайте с помощью виджета. Оплата проходит, минуя платёжную страницу Robokassa. Покупатель сразу переходит к оплате в рассрочку или кредит. Минимальная сумма платежа в рассрочку или кредит — 1500 рублей, максимальная — 200.000 или до 500.000 рублей в отдельных категориях.
- Подели**  
Пункт «Включено» добавляет возможность оплаты через «Подели» на вашем сайте с помощью виджета. Оплата проходит, минуя платёжную страницу Robokassa. Покупатель сразу переходит к оплате частями «Подели». Минимальная сумма платежа через «Подели» — 300 рублей, максимальная — 30.000 рублей.

**ВАЖНО!** После включения «Рассрочка и кредит» и/или оплаты через сервис «Подели добавляются в неактивном виде в «Способы оплаты».

The screenshot shows the "Способы оплаты" (Payment Methods) section. It has two tabs: "Способы оплаты на сайте" (selected) and "Онлайн-касса". Under "Подключенные способы оплаты" (Connected payment methods), there are two items: "Подели" and "Кредит и Рассрочка". Both have a "Неактивен" (Inactive) status and a "Настроить" (Configure) button. An arrow points from the "Настроить" button of "Подели" to a separate window titled "Настройка способа оплаты «Внешний способ оплаты»" (Configure external payment method). This window shows a red warning message: "Этот способ оплаты не выводится на странице оформления заказа, так как не привязан ни к одному способу доставки." (This payment method is not displayed on the checkout page because it is not linked to any delivery method). There is a "Название" (Name) field with "Подели" entered and a "Пример: Наименование услуги" (Example: Service name) field.

3. Активируйте новые способы оплаты подключив их к службам доставки и типам клиентов через пункт «Настроить».


The screenshot shows the configuration process. On the left, the "Подели" and "Кредит и Рассрочка" items are still inactive. A "Настроить" button is clicked, opening a configuration window. In this window, there are checkboxes for "Pckpoint", "SPOST DEV", and "Самовывоз", all of which are checked. Below, under "Привязка к типам клиентов" (Link to client types), there are checkboxes for "Физическое лицо" (Physical person) and "Юридическое лицо" (Legal entity), both checked. At the bottom are buttons for "Удалить" (Delete), "Сохранить" (Save), and "Отменить" (Cancel). An arrow points from the "Сохранить" button to the right, where the "Подели" and "Кредит и Рассрочка" items are now shown as "Активен" (Active) with a green status indicator.

# Варианты оформления виджета

## Вариант 1. Только «Подели»

Оставьте активной валютой только «Подели», как кредитный виджет.

Покупатель увидит в карточке товара возможность оплаты через сервис «Подели» и сумму первого платежа:




Этот вариант подходит вам, если средняя стоимость ваших товаров от 1 500 рублей и покупатели часто оформляют только один товар в заказе.

## Вариант 2. Только «Рассрочка и кредит»

Оставьте активной валютой только «Рассрочка и Кредит», как кредитный виджет.

Покупатель увидит в карточке товара возможность оплаты в рассрочку и кредит (или только рассрочку/кредит в зависимости от настроек в Robokassa) с минимальной суммой ежемесячного платежа:




если в Robokassa включена только Рассрочка

Этот вариант подходит вам, если средняя стоимость ваших товаров от 5 000 рублей и покупатели часто оформляют только один товар в заказе.

## Вариант 3. «Подели», рассрочка и кредит

Настройте активной валютой оба кредитных виджета – «Рассрочка и Кредит» и «Подели».

Покупатель увидит в карточке товара оба варианта оплаты с минимальной суммой первого платежа для «Подели» и минимальной суммой ежемесячного платежа для оплаты в рассрочку/кредит:



# Остались вопросы?

Москва и область

**8 499 110-57-25**

Регионы

**8 800 500-25-57**



г. Москва, Стремянный переулок д. 26